

PASO 1

Ingresa a nuestra web <http://questreaming.com> y descargue el programa opticodec en su Escritorio .

questreaming.com



[Home](#)

[Hosting](#)

[Streaming](#) ▾

[Video Stream](#)

[Planes Web](#)

[Aplicaciones](#)

[Contact](#)

"Excelente Servicio. nunca tuve un problema Saludos Muy Buena la atención"

Gabriel Gala



QueStreaming.com

Desde el año 2012 Brindando servicios online para radio & tv .

Contactanos

Bialet Masse, Córdoba, 5158 Phone:(03564) 15661416 Fax:(011) 53685864
Email:ventas@questreaming.com

Servicios

Streaming Audio & Video Hosting Premium
Diseño Web /Portales Dominios

Paneles de control

Cast Control Centova 3.0 CPanel 2015

PASO 2

Instale el Programa en su Pc , clic en Ejecutar y opticodec se instalara en su pc

questreaming.com



Home

Hosting

Streaming ▾

Video Stream


Planes Web

Aplicaciones

Contact

"Es excelente todo!!!!!! el se

ya la atención de su dueño,



QueStreaming.com

Contacta

Paneles de control

Desde el año 2012 Brindando servicios online para radio & tv .

Bialet Masse, Córdoba, 5158 Phone:(03564)
15661416 Fax:(011) 53685864
Email:ventas@questreaming.com

Streaming Audio & Video Hosting Premiun
Diseño Web /Portales Dominios

Cast Control Centova 3.0 CPanel 2015

PASO 3

Opticodec esta instalado en su pc , ahora complete con los datos que se enviaron al contratar el servicio . (SOLO COMPLETAR LO SEÑALADO)

The image shows the Orban OPTICODEC-PC Streaming Audio Encoder LE software interface. The window title is "Orban OPTICODEC-PC Streaming Audio Encoder LE". The menu bar includes "File", "Settings", and "Help". The interface is divided into several sections:

- Sound Device:** A dropdown menu showing "Mezcla estéreo (Realtek High De)".
- Encoder Parameters:** A dropdown menu showing "aacPlus Stereo 32-kbps 44.1-kHz".
- Stream Description:** Fields for "Name" (containing "aquí el nombre de tu radio"), "Description" (containing "Hi-Fi Internet Audio"), "Title" (containing "Titulo opcional sobre la radio"), and "Genre" (containing "Various").
- Destination Server:** Fields for "Server" (containing "SHOUTcast"), "RTP" (containing "Generic MPEG"), "URL" (containing "http://questreaming.info"), "Port" (containing "25353"), "Filename" (containing "stream.sdp"), "User" (empty), and "Pass" (containing "*****").
- Audio Level Meter:** A central meter showing levels for "L" and "R" channels, with a scale from 0 to -30 dB.
- Buttons:** "ENCODE" and "Exit" buttons at the bottom.
- Checkboxes:** An "Encode on Start" checkbox at the bottom left.

Annotations with arrows point to the following elements:

- SELECCIONE SU PLACA DE AUDIO (points to the Sound Device dropdown)
- CALIDAD DE AUDIO /RECOMENDADO POR DEFECTO (points to the Encoder Parameters dropdown)
- NOMBRE DE SU EMISORA (points to the Name field)
- TITULO O SLOGAN DE SU RADIO (points to the Title field)
- SERVIDOR / SIEMPRE SHOUCAST (points to the Server dropdown)
- PUERTO (points to the Port field)
- IP / URL (points to the URL field)
- CONTRASEÑA (points to the Pass field)
- TILDAR ESTA OPCION (points to the Encode on Start checkbox)
- CLIC EN ENCODE PARA TRASMITIR (points to the ENCODE button)

FELICITACIONES

- Si siguió correctamente los pasos , su señal estará saliendo online , en su web .

www.questreaming.com

Consultas : ventas@questreaming.com